


Hay dos formas diferentes de instalar HoraSoft, y todo dependerá de la red instalada en sus ordenadores.

Instalar HoraSoft en redes Novell

Si la Red instalada es NOVELL o similar la instalación será muy simple, tan simple que tan solo se tendrá que hacer un Acceso Directo desde cada ordenador Cliente.

Para instalar en redes NOVELL primero se tendrá que instalar HoraSoft en una unidad servidora que todos los restantes ordenadores puedan acceder a ella.

Una vez instalado HoraSoft en la unidad servidora, será simple conectar cada ordenador con el programa, solo se tendrá que crear un Acceso Directo en cada ordenador Cliente.



Nota: Dato de atención para el administrador, se puede aplicar que a veces se tendría que instalar en cada ordenador HoraSoft, pero solo sería para que cada usuario pudiera guardar su configuración, pues el acceso siempre sería a la unidad servidora, se tendría que hacer manualmente el acceso directo al programa a la unidad servidora.

Nota: El lenguaje de programación utilizado para HoraSoft a nivel de redes esta explícitamente indicado para redes NOVELL, pero esto no quiere decir que no pueda trabajar en otras redes como Windows.

Instalar HoraSoft en redes Windows.

Para instalar HoraSoft en redes Windows se tiene que actuar de otra forma.


Primero: se tiene que instalar HoraSoft en una unidad en la cual todos aquellos ordenadores que vayan a tener acceso al programa puedan acceder a dicha unidad de trabajo (Unidad Servidora).

Segundo: En Redes de Windows se tendrá que asignar (mapear) la unidad de trabajo más la carpeta HoraSoft antes de realizar la instalación de HoraSoft en cada puesto.

Nota muy importante: Se asignar la unidad y la carpeta con el nombre HoraSoft.

\\Unidad Servidora\horasoft

Para Asignar una unidad de trabajo se tiene que abrir el Explorador de Windows desde el ordenador Cliente al cual se le va a instalar el programa. Y seleccionar *Herramientas...* -> *Conectar a una unidad de Red...*




Tercero: Seleccionar la unidad donde esta instalador HoraSoft en la Unidad Servidora y la carpeta donde está instalado el programa, seleccione la casilla de *Conectar de Nuevo al iniciar sesión*, tal como se muestra en la imagen superior.

Esta operación se tiene que hacer en cada ordenador en el que tenga que ir instalado HoraSoft Cliente.

Cuarto: Una vez asignada la unidad servidora a través del Explorador de Windows ya se puede hacer la instalación de HoraSoft en cada ordenador que ya tenga asignada dicha unidad.

Una vez instalado HoraSoft se tiene que ir a *Utilidades* -> *Opciones del programa en Red*, y tendremos la siguiente imagen.




Se tiene que seleccionar la casilla de selección [*Trabajar en formato RED*] y seleccionar la unidad donde está la unidad servidora.

Si todo va bien en el campo destino se indica la ruta donde esta HoraSoft en red, solo hace falta pulsar el botón de aceptar y ya está.

Se aconseja salir del programa y volver a entrar la primera vez que se asigna esta opción.

Nota para el administrador de la red: Lo que hace el programa en realidad cuando se instala HoraSoft en una red de Windows, es ejecutar el programa EXE de la unidad cliente y utilizar todos los datos de la unidad servidora.



Requiere instalación en cada puesto de trabajo y solicita los datos del servidor a través de la opción del programa en RED.

Nota: En la carpeta de HoraSoft dentro de ella está la carpeta de configuración de cada Puesto de Trabajo/Usuario -> (C:\HoraSoft\USUARIO) si en algún momento el programa que está instalado en la unidad servidora, indicara un error como el siguiente:

Atención el programa ha detectado que la unidad de trabajo C: no está preparada, consulte con su Administrador. Seguidamente se cerrara el programa.

Tendrá que borrar en dicha carpeta el archivo RED.MEM y de esta forma ya tendrá el error resuelto.